



MAMMITE À STREPTOCOQUE UBERIS

Le Streptocoque uberis est l'une des bactéries les plus fréquemment mises en évidence lors de mammites, cliniques ou subcliniques. Les souches sont multiples, et peuvent contaminer les quartiers des vaches soit depuis l'environnement, soit lors de la traite depuis un quartier infecté. Ces 2 types de contagion peuvent coexister dans un même troupeau.

© GDS 50

Fiche d'identité

- **Bactérie**
- Plus de 200 souches
- Ubiquitaire (intestin, environnement, peau, etc.)

Diagnostic

Bactériologie sur lait de mammite.

Symptômes

Les formes cliniques sont variées, avec des formes subcliniques (élévation des taux cellulaires sans signes clinique), des mammites discrètes (présence de quelques grumeaux), et des formes cliniques plus ou moins sévères (hyperthermie, inflammation du quartier, lait modifié).

Transmission

- Depuis l'environnement (litière, coins sales, peau du trayon, etc.),
- Lors de la traite (quartier infecté, peau du trayon souillée, matériel de traite contaminé, etc.),
- Surtout au tarissement, et autour du vêlage.



Quel traitement prendre ?

Un traitement antibiotique adapté et précoce permet la guérison d'une grande majorité des quartiers infectés.

Dans le cas contraire, l'évolution peut se faire vers la chronicité.

Mesures de luttes :

- **Mesures de lutte liées à l'environnement :**

- > Hygiène du logement des vaches en lactation, sans oublier celui des tarries, des génisses gestantes, et du local de vêlage.
- > Ventilation adaptée.
- > Entretien quotidien des aires de vie.
- > Respect des normes d'ambiance : l'aire de couchage paillée doit être d'au moins 6 m² de surface utile (surface totale diminuée des zones sales et des zones à forte circulation) par vache, et de 8 à 10 m² en aire paillée intégrale. 1 kg à 1,2 kg maximum de paille par m².
- > Surveiller la température du paillot (risque dès 35°C à 10 cm de profondeur).
- > Les coins sales en extérieur sont aussi des causes possibles de contamination.

- **Mesures de lutte liées à la traite :**

- > Installation de traite conforme, régulièrement contrôlée.
 - > Fréquence de changement des manchons selon les normes du fabricant.
 - > Hygiène rigoureuse à la traite : pré trempage et post trempage des trayons.
 - > Désinfection des manchons.
- Le risque de contamination se fait essentiellement lors du tarissement, et autour du vêlage : **les obturateurs de trayons** permettent d'éviter de nouvelles infections dans un environnement non maîtrisé pendant la période de tarissement et autour du vêlage.
 - En complément des mesures sanitaires, **la mise en place du vaccin Ubac®**, selon le protocole vaccinal prescrit par le vétérinaire traitant, permet de réduire le nombre de nouveaux cas.



Actions et aides du GDS

Prise en charge de 50 à 75% (selon niveau de cotisation) **HT** des frais d'analyse au LABEO Manche sur un prélèvement de lait de mammite.

Conseils techniques.

Pour plus d'informations, contactez-nous.